

Abacus

Számítástechnikai Kft.

1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 50. 6. lh. fszt. 11.
☎(1) 276-7911, 420-5592 Mobil: 30/082-8258 E-mail: mail@abacus-net.hu Honlap: www.abacus-net.hu

WinSzoc – Áttelepítési útmutató

1. Előkészítés és mentés

Az áttelepítés előtt végezze el az alábbi előkészítési lépéseket:

Léptessen ki minden felhasználót a WinSzoc programból.

Törölje a szerveren a felesleges fájlokat:

- WinSzoc\Data\New mappából a WinSzoc.....bck fájlokat
- A 2025 előtti .log (US kezdetű) és .jpg fájlokat
- A WinSzoc mappában lévő PTRClient-...log, conv...log és rendez...log fájlokat
- A WinSzoc\Doc mappában RTF-szerkesztő vagy Word használata esetén csak az .rtf fájlokra van szükség.

Mentse el a teljes WinSzoc mappát az összes almappával együtt.

2. Firebird adatbázis-kezelő telepítése

Töltse le a Firebird 2.1.3 verziót a www.abacus-net.hu honlapról.

(https://abacus-net.hu/downloads/Firebird-2.1.3.18185_0_Win32.exe)

Minden gépen egységesen ugyanaz a verziószámú Firebird fusson.

Fontos, hogy minden esetben a 32 bites verziót telepítse!

Az alapértelmezett beállításokat meghagyva, minden lépésnél kattintson a „Tovább” gombra.

3. BDE telepítése

Töltse le a BDE-t a www.abacus-net.hu honlapról.

(<https://abacus-net.hu/downloads/BDE.exe>)

Minden WinSzoc-ot használó gépre és a szerverre is telepíteni kell.

4. Újraindítás

Ha a telepítő kéri, indítsa újra a számítógépet.

5. WinSzoc mappa másolása

A mentett WinSzoc mappát másolja az új szerverre.

A kliens gépekre másolja a WinSzoc mappát a data mappa kivételével.

6. Megosztások beállítása a szerveren

Hozza létre az alábbi hálózati megosztásokat:

Megosztás neve	Elérési útvonal
New	?:\WinSzoc\Data\New
Doc	?:\WinSzoc\Doc

(?: = a meghajtó betűjele, amelyre a WinSzoc mappát másolta.)

Mindkét megosztáshoz írási jogot kell adni a WinSzoc felhasználóknak.

7. Kliensek beállítása

Szerkessze a winszoc.ini fájlt a WinSzoc mappában az alábbiak szerint:

Automent=c:\winszoc\mentes

Biztment=c:\winszoc\mentes

DocDirLocal=c:\winszoc\doc

DBDirRemote=\\szervernév\new

DBDirRemoteR=?:\WinSzoc\DATA\new

DocDir=\\szervernév\doc

A szerveren nem szükséges a hálózati elérés megadása. Ott a lokális eléréseket használja.

8. Első indítás a kliensen

Az első indításkor a program bekéri az adatbázis elérési útvonalát. Adja meg az alábbi értéket:

szervernév:?\WinSzoc\Data\SZOTAR.GDB

Ez a bejegyzés kerül a BDE adminisztrátor szotar bejegyzésének SERVER NAME mezőjébe.

FONTOS! Ne használjon a szerver neve előtt \\ jeleket. A szerver neve vagy IP-címe után egy kettőspont szükséges, majd a szerveren lévő könyvtár elérési útvonala lokálisan a szervergépen.

9. Tűzfal beállítása

A szerver tűzfalában engedélyezze az FBSERVER.EXE programot kivételként:

Alapértelmezetten itt található: Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin\fbserver.exe

FONTOS! A Firebird adatbázis-kezelő több portot is használ. Nem elég a 3050-es port megnyitása a tűzfalon!

10. Folytonos üzemű szerver beállítása

Töltse le és állítsa be az Abacus Backup Service szolgáltatást a szerverre. Ütemezze a mentést éjfél utánra, mert ezzel kiváltható a klienseken minden reggel lefutó automatikus mentés.

(<https://abacus-net.hu/downloads/BackupServiceInstall.exe>)