

Abacus

Számítástechnikai Kft.

1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 50. 6. lh. fszt. 11.

☎(1) 276-7911, 420-5592 Mobil: 30/082-8258 E-mail: mail@abacus-net.hu Honlap: www.abacus-net.hu

WinSzoc – Telepítési útmutató (Firebird csere)

1. Előkészítés

Léptessen ki minden felhasználót a WinSzoc programból. Készítsen biztonsági másolatot a szerveren lévő WinSzoc\Data könyvtár. gdb kiterjesztésű fájljairól.

2. Régi Firebird eltávolítása

A szolgáltatások között (services.msc) állítsa le a Firebird szolgáltatást.

Távolítsa el a Firebird-öt a Windows Vezérlőpultján található Programok és szolgáltatások menüből.

Az után, ha maradt GDS32.DLL a Windows\ SysWOW64 vagy Windows\System32 könyvtárban, törölje kézzel.

Ha továbbra is található Firebird mappa a C:\Program Files vagy C:\Program Files (x86) alatt, törölje manuálisan.

3. Új Firebird telepítése

Töltse le a Firebird 2.1.3 verziót a www.abacus-net.hu honlapról.

(https://abacus-net.hu/downloads/Firebird-2.1.3.18185_0_Win32.exe)

Minden gépen egységesen ugyanaz a verziószámú Firebird fusson.

Fontos, hogy minden esetben a 32 bites verziót telepítse!

Az alapértelmezett beállításokat meghagyva, minden lépésnél kattintson a „Tovább” gombra.

4. BDE telepítése amennyiben még nincs a gépen telepítve

Töltse le a BDE-t a www.abacus-net.hu honlapról.

(<https://abacus-net.hu/downloads/BDE.exe>)

Minden WinSzoc-ot használó gépre és a szerverre is telepíteni kell.

5. Újraindítás

Ha a telepítő kéri, indítsa újra a számítógépet.

6. WinSzoc mappa másolása

Az újonnan telepítendő kliensre másolják oda a korábban hozzá tartozó WinSzoc mappát, vagy egy működő kliens „WinSzoc” mappáját majd a WinSzoc.exe fájlról készítsen egy parancsikont az asztalra.

Fontos, hogy ne az exe kerüljön az asztalra, hanem csak egy arra mutató parancsikont.

7. Kliensek beállítása

Szerkessze a winszoc.ini fájlt a WinSzoc mappában az alábbiak szerint:

Automent=c:\winszoc\mentes	}	lokális gép
Biztment=c:\winszoc\mentes		
DocDirLocal=c:\winszoc\doc		

DBDirRemote=\\szervernév\new

DBDirRemoteR=?:\WinSzoc\DATA\new

DocDir=\\szervernév\doc

A szerveren nem szükséges a hálózati elérés megadása. Ott a lokális eléréseket használja.

8. Első indítás a kliensen

Az első indításkor a program bekéri az adatbázis elérési útvonalát. Adja meg az alábbi értéket:

szervernév:?\WinSzoc\Data\SZOTAR.GDB

Ez a bejegyzés kerül a BDE adminisztrátor szotar bejegyzésének SERVER NAME mezőjébe.

FONTOS! Ne használjon a szerver neve előtt \\ jeleket. A szerver neve vagy IP-címe után egy kettőspont szükséges, majd a szerveren lévő könyvtár elérési útvonala lokálisan a szervergépen.