

# Abacus

Számítástechnikai Kft.

1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 50. 6. lh. fszt. 11.

☎ (1) 276-7911, 420-5592 Mobil: 30/082-8258 E-mail: [mail@abacus-net.hu](mailto:mail@abacus-net.hu) Honlap: [www.abacus-net.hu](http://www.abacus-net.hu)

## WinSzoc – Kliens telepítési útmutató

### 1. Firebird adatbázis-kezelő telepítése

Töltse le a Firebird 2.1.3 verziót a [www.abacus-net.hu](http://www.abacus-net.hu) honlapról.

([https://abacus-net.hu/downloads/Firebird-2.1.3.18185\\_0\\_Win32.exe](https://abacus-net.hu/downloads/Firebird-2.1.3.18185_0_Win32.exe))

Minden gépen egységesen ugyanaz a verziószámú Firebird fusson.

Fontos, hogy minden esetben a 32 bites verziót telepítse!

Az alapértelmezett beállításokat meghagyva, minden lépésnél kattintson a „Tovább” gombra.

### 2. BDE telepítése

Töltse le a BDE-t a [www.abacus-net.hu](http://www.abacus-net.hu) honlapról.

(<https://abacus-net.hu/downloads/BDE.exe>)

Minden WinSzoc-ot használó gépre és a szerverre is telepíteni kell.

### 3. Újraindítás

Ha a telepítő kéri, indítsa újra a számítógépet.

### 4. WinSzoc mappa másolása

A mentett WinSzoc mappát másolja az új szerverre.

A kliens gépekre másolja a WinSzoc mappát a data mappa kivételével.

### 5. Megosztások beállítása a szerveren

Hozza létre az alábbi hálózati megosztásokat:

| Megosztás neve | Elérési útvonal     |
|----------------|---------------------|
| New            | ?:\WinSzoc\Data\New |
| Doc            | ?:\WinSzoc\Doc      |

(?: = a meghajtó betűjele, amelyre a WinSzoc mappát másolta.)

Mindkét megosztáshoz írási jogot kell adni a WinSzoc felhasználóknak.

## 6. Kliensek beállítása

Szerkessze a winszoc.ini fájlt a WinSzoc mappában az alábbiak szerint:

Automent=c:\winszoc\mentes

Biztment=c:\winszoc\mentes

DocDirLocal=c:\winszoc\doc

DBDirRemote=\\szervernév\new

DBDirRemoteR=?:\WinSzoc\DATA\new

DocDir=\\szervernév\doc

A szerveren nem szükséges a hálózati elérés megadása. Ott a lokális eléréseket használja.

## 7. Első indítás a kliensen

Az első indításkor a program bekéri az adatbázis elérési útvonalát. Adja meg az alábbi értéket:

szervernév:?\WinSzoc\Data\SZOTAR.GDB

Ez a bejegyzés kerül a BDE adminisztrátor szotar bejegyzésének SERVER NAME mezőjébe.

**FONTOS!** Ne használjon a szerver neve előtt \\ jeleket. A szerver neve vagy IP-címe után egy kettőspont szükséges, majd a szerveren lévő könyvtár elérési útvonala lokálisan a szervergépen.